



ANLEITUNG



signotec PDF-Creator
Profil manuell erstellen

Für pdfforge PDFCreator v4

1) PDF-Creator starten


Starten Sie den „**PDFCreator.exe**“ über das Startmenü von Windows oder über das Installationsverzeichnis. Alternativ können Sie die PDFCreator.exe auch über die Suchfunktion von Windows auf Ihrem PC suchen.

Beispiel: "C:\Program Files\PDFCreator\PDFCreator.exe"



2) Profil erzeugen

Wechseln Sie in den Reiter „**Profile**“. Wenn es in der Liste noch keinen Eintrag „**signotec**“ gibt, können Sie über den Button „**Hinzufügen**“ ein neues Profil mit diesem Namen erstellen.





3) Profil konfigurieren

Nachdem Sie das Profil erzeugt haben, wählen Sie im Reiter „**Profile**“ das Profil „**signotec**“ aus, um die dazugehörigen Einstellungen zu verändern.

a. Ausgabeformat

Auf der rechten Seite finden Sie „**Ausgabeformat**“. Drücken Sie auf den Schraubenschlüssel, um die Einstellungen vorzunehmen. Es öffnet sich ein neues Fenster, in welchem Sie das Ausgabeformat sowie die Einstellungen für das PDF vornehmen können. Wir empfehlen die Verwendung des Formats „**PDF/A-2b**“.





b. Zielverzeichnis

Als nächstes drücken Sie im Bereich „**Zielverzeichnis**“ ebenfalls auf den Schraubenschlüssel. Es öffnet sich erneut ein neues Fenster. Hier wird konfiguriert, wo und mit welchem Namen die temporär benötigte PDF-Datei abgespeichert wird. Wir empfehlen folgende Einstellungen:


- **Speichermodus = Automatisch**
- **Zielverzeichnis = <Environment:temp>**

Des Weiteren sollten Sie im unteren Bereich **alle weiteren Einstellungen deaktivieren**.



c) Aktion hinzufügen

Damit die Datei auch automatisch in signoSign/2 geöffnet wird, muss dies als Aktion konfiguriert werden. Klicken Sie im unteren Bereich auf „**Aktion hinzufügen**“. Es öffnet sich ein neues Fenster.



Als Aktion wählen Sie „**Programm ausführen**“ und als Programmdatei die **signoSign/2.exe**.


Standard 32-Bit:


C:\Program Files (x86)\signotec\signoSign2\signoSign2.exe

Standard 64-Bit:

C:\Program Files\signotec\signoSign2\signoSign2.exe

Außerdem sollten Sie „**Warten, bis das Programm beendet wurde**“ **deaktivieren**.






4) Profilübersicht

Nachdem Sie das Profil angelegt haben, speichern Sie dieses ab.

Das vollständige Profil sollte nun so aussehen:



5) Drucker erzeugen

Wechseln Sie in den Reiter „Drucker“ und wählen Sie im unteren Teil des Fensters „**Drucker hinzufügen**“.

Als Druckernamen nehmen Sie „**signotec PDF Creator**“ (Schreibweise beachten!).

Nachdem Sie den Drucker angelegt haben, wird dieser in der Liste angezeigt. Konfigurieren Sie den signotec PDF Creator als **primären Drucker** und wählen Sie als **Profil „signotec“** aus.

Der Drucker ist nun fertig konfiguriert und kann von beliebigen Anwendungen aus genutzt werden, um Dateien automatisch in eine PDF zu konvertieren und mit signoSign/2 zu starten.

Der erstellte Drucker sollte wie folgt aussehen:

